

Podning af *Euphorbia*

- ikke helt efter bogen.



Trin 1. Klar til podning. Alt er fundet frem. Steril skalpel, tape, "film", køkkenrulle og planter.



Trin 3. Efter afskæring af hoved, "bløder" moderplanten med hvid mælkesaft.



Trin 2. Moderplanten udvælges



Trin 4. "Blødningen" stoppes med en vandforstøver og det er den eneste gang den bruges i forløbet.

Jeg har en passion for *Euphorbia* fra Østafrika og specielt fra Somalia. Problemet eller udfordringen her er, at de både er vanskelige at få fat i (Somalia rejser man ikke bare til, hvis man har sit liv kært), og mange er vanskelige at dyrke. Jeg kender ikke nogen som har en *Euphorbia turbini-formis* på egen rod.

Derfor er podning en oplagt mulighed, hvis man har fået fat i nogle planter. Når man læser om podning af *Euphorbia* i bøger eller på nettet,

står der bl.a. at man skal huske at bruge en vandforstøver, når man poder, så alt mælkesaften skylles væk. Altså rigeligt vand ! Jeg må erkende, at jeg har min helt egen måde at pode på, som ikke er helt efter bogen.

Så her kommer min metode, som jeg har haft stor succes med. Og bemærk, at mælkesaften fra *Euphorbia* er giftig, så husk enten at benytte handsker og/eller vask meget grundigt hænder efter indgrebet.



Trin 5. To små *Euphorbia* er klar til podning



Trin 8. Mælkesaften dippes væk med køkkenrulle



Trin 6. Den øverste del af podeunderlaget afskæres.



Trin 9. Planten der skal podes skæres til. Her *Euph. multiceps*



Trin 7. Hjørnerne på podeunderlaget fjernes



Trin 10. Et stykke "film" placeres midt på podetapen

Jeg anvender følgende: (trin 1)

- Steril skalpel
- Tape
- "Film" (det man bruger til at pakke mad ind i)
- Papir fra en køkkenrulle

Først skal man sikre sig, akkurat som når man poder kaktus, at underlaget og ædelriset er i vækst. Ellers fungerer det ikke. Jeg anvender primært *E. canariensis* som underlag og det fun-

gerer fint. Jeg ved, andre ikke syntes om dette underlag, da det ikke altid vokser i sommerperioden, men det fungerer altså hos mig. Dog er det blevet svært at få fat i, så jeg er begyndt, efter en anbefaling fra en leverandør i Spanien, at anvende *E. avasmontana*.

Først skæres underlaget til og her er det vigtigt - som ved kaktus podning - at tilpasse siderne ved at skære ned (trin 6 og 7). Det sikrer også at ædelriset ikke senere "hopper" af, da podeun-



Trin 11. *Euph. turbiniformis* overpå podeunderlag



Trin 13. Den færdige podning.
Her *Euph. eilensis*



Trin 11. *Euph. columnaris* på podeunderlag



Trin 14. Resultatet af 1½ times arbejde. Nu skal man bare vente på, at planterne vokser sammen.



Trin 12. Tape med "film" anbringes over podningen og fastgøres til urtepotten

derlaget kan synke lidt ind. Så kommer det, jeg gør anderledes. Nu skulle jeg spule mælkesaften fra podeunderlaget væk. Men det gør jeg ikke. Jeg fjerner mælkesaften forsigtigt med papir fra en køkkenrulle (trin 8). Jeg anvender **ikke** vand. Når det er gjort skæres ædelriset (trin 9) og eventuelt mælkesaft fjernes igen kun med køkkenrulle. Så kommer næste punkt, hvor jeg ikke følger bogen. Jeg tager et stykke tape og

cirka på midten placeres så et stykke "film" (trin 10). Det sikrer, at planten slipper tapen når man senere fjerner tapen, men jeg tror også at folien har den funktion at sikre, at podestedet ikke tørrer ud. Tape med folie sættes så rundt om podeunderlag og ædelris (trin 12). Herefter sættes den podede plante et varmt, skyggefuldt og tørt sted for minimum en uge (trin 14)

Efter minimum en uge fjernes tapen og det færdige resultat kan bedømmes. Min hitrate med denne metode er over 90% succes. Så jeg vil varmt anbefale den. Jeg syntes også at billedet 2 måneder efter podningen taler deres tydelige sprog. (se forsiden)

Så god fornøjelse, hvis du vover forsøget.

Tekst: Michael Nielsen

Foto: Ellen Christensen